COMMENCEZ VOS INVENTAIRES AVEC SCANFREE

Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL

LANDPARK SCANFREE

LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL VOTRE OUTIL PROFESSIONNEL D'INVENTAIRES



« Landpark Scanfree réalisez un audit complet de votre parc informatique et de vos logiciels pour une prise de décision immédiate ... »



Landpark Scanfree

- Inventaire avec agents
- Installer les agents
- Paramétrages de la console IP
- Inventaire sans agents



Commencer vos tests d'inventaires avec Landpark Scanfree

Vous pouvez choisir d'installer ou non un agent sur les postes clients :

- 1/ Landpark NetworkIP (installation d'un agent sur le poste client) avec NetworkIP Install pour déployer les agents,
- 2/ Landpark Dolnventory (autre que le déploiement avec NetworkIP en installant un agent sur le poste client, cet outil permet d'inventorier les postes clients par un script de connexion sans utiliser les modules client et serveur).

1.Landpark Network IP (avec agents)

Landpark Network IP est composé de trois modules :

- ► Un module Serveur, que l'on installe sur n'importe quel poste du réseau. Soit en tant qu'application, soit en tant que service. Ce module centralise et gère les inventaires sur les postes clients.
- ► Un module Client que l'on déploie sur les postes du parc et qui se connecte au serveur.
- ► Un module Console d'administration qui permet de paramétrer et de piloter les inventaires.

IMPORTANT: notre outil de déploiement automatique d'agents sur les postes clients (Landpark NetworkIP Install) est aussi disponible.







Landpark IP Install (installer les agents)

1. Pré-requis

Plateformes Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista Framework .NET Version 2.0

Utilisation de l'interface

1/ Lancez Rechercher (un scan du réseau est effectué).

2/ Installer les agents (choisir une action).

3/ Lancez l'action Exécutez.

Important : si le scan renvoi dans la colonne « Etat du service » la valeur « pas installé », c'est que les informations demandés auprès du poste ne sont pas retournés et accessibles. Cela sous-entend un problème de sécurité réseau.

Lan	dpark Network IP Install 5.0.0.0				_ 🗆 ×
<u>Fichier</u>	<u>O</u> utils <u>?</u>				
	Nom des postes	Adresses IP	Chemin d'exécution du dient détecté	🔍 Etat du service 🛛 🔍 🗍	Dromièro Adrosso ID
	T toudc001.cerus.local	10.0.0.20	C:\InvCerus\	Service démarré	
	T touas001.cerus.local	10.0.0.36	C:\InvCerus\	Service démarré	10 · 0 · 0 · 20
	🖵 srvsql2003.cerus.local	10.0.0.40	C:\InvCerus\	Service démarré	Dernière Adresse IP
	langeais.cerus.local	10.0.0.101	c:\InvCerus\	Service démarré	
	angers.cerus.local	10.0.0.102	C:\Program Files (x86)\Cerus\Landpark\IP Clients\	Service démarré	10 · 0 · 0 · 250
	FRIC2.cerus.local	10.0.0.103		Pas installé	
	✓ blois.cerus.local	10.0.0.109		Pas installé	Rechercher +
	10.0.0.114	10.0.0.114		Pas installé	
M H	vbox-srv2003.cerus.local	10.0.0.180		Pas installé	
	10.0.0.250	10.0.250		Pas installé	
					Choisir une action
					Installer Désignataller
					Desiristaller Mettre à jour
2 %					
21					Exécuter 🔶
ei P					
					Quitter 🧿
		1			



Menu	Fichie
-	

Quitter

er

Exporter le script

Paramétrage

Menu Fichier permettant de faire les mêmes opérations que celles décrites. L'option exporter permet d'enregistrer dans un Fichier BAT les options générés afin de réutiliser le script Network IP.



Menu Outils

0

Action à réaliser Rafraichir et Exécuter, les mêmes actions que la partie droite des commandes.



<u>R</u>echercher F5 → Liste le

→ Liste les postes à sélectionner.

<u>Exécuter</u> F8

→ Permet de lancer le scan du réseau pour rafraîchir la liste et détecter les états des clients IP dans le but d'un éventuel déploiement. Cette fonctionnalité est très longue (exemple : environ 2 minutes pour 15 postes) à s'exécuter, nous vous recommandons de le faire à des heures ou le trafic réseau est moins sollicité. Une jauge apparaît au moment de son exécution et disparaîtra à la fin. Le temps est long car des requêtes sont exécutées sur tous les postes réseaux détectés. Nous sommes dépendant du temps d'exécution de toutes les requêtes.

👼 Paramétrages		×					
Paramétrage pour l	e déploiement de IP Client						
Chemin LpLoaderIP							
Chemin local	c:\landparkip						
Script	\Eric\IPClients\LpLoaderIp.exe -h 10.0.0.114 -d "c:\landparl						
	٠ •						
Paramétrage du cor	npte Administrateur						
Login	administrateur						
Mot de passe	•••••						
Domaine	landpark						
Paramétrage de rec	<u>herche</u>						
Timeout	250 millisecondes						
	Enregistrer 💾 Eermer 🔀						

Le paramétrage permet de renseigner par le bouton « parcourir » le chemin du dossier où se trouve les fichiers nécessaires au déploiement. Les fichiers concernés sont « LpServicelpClient.exe » et « ParamClient.ini ».

Par défaut cela se trouve dans le dossier « IP Clients » à l'endroit suivant « C:\Program Files\Cerus\Landpark\IP Clients ». Attention : Ce dossier doit être partagé.

La zone « **Paramétrage Compte Administrateur** » est primordial pour le déploiement des clients. Le compte d'un **administrateur du domaine** est plus que recommandé pour ce genre d'opération.

La zone script non modifiable permet de visualiser le script généré du Network IP.



Landpark IP Serveur

Remarque :

Si vous installer le Landpark Network IP Server sur un poste en NT4, 2000, XP ou 2003, vous devez absolument l'installer en tant que service

Landpark IP Client

Landpark Network IP s'appuie sur le protocole TCP/IP pour fonctionner.

Les différents modules de Landpark Network IP utilisent les ports :

• 2138 en TCP

• 2140 en UDP

pour échanger leurs informations

Landpark IP Console

Console d'administration qui permet de paramétrer et de piloter les inventaires Landpark Network IP Server permet de centraliser l'accès au client d'inventaire et de gérer les inventaires. Il peut être installé sur n'importe quel poste du réseau, du moment que son adresse IP soit visible par tous les autres postes du réseau.

Si le Serveur IP est installé en tant qu'application, l'icône 📟 apparaît à coté de l'horloge de Windows dans la barre des tâches pour indiquer qu'il est en cours d'exécution.

Pour l'arrêter il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur

Arrêter le serveur

Si le Serveur IP est installé en tant que Service Microsoft, aucune icône n'est affichée et pour arrêter le Serveur IP, il faut aller dans le gestionnaire de Service de Windows et arrêter le Service Landpark Network IP Server.

Le Landpark Network IP Client permet d'établir une connexion entre le poste sur lequel il est installé et le Landpark Network IP Server.

Si le Client IP est installé en tant qu'application, l'icône apparaît à coté de l'horloge de Windows dans la barre des tâche, pour indiquer qu'il est en cours d'exécution.

Pour l'arrêter il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur

Arrêter le client

Si le Client IP est installé en tant que Service Microsoft, aucune icône n'est affichée. Pour arrêter le Client IP, il faut aller dans le gestionnaire de Service de Windows et arrêter le Service Landpark Network IP Client.

Si dans la Console IP vous avez activé la sécurisation des clients, en demandant la saisie d'un mot de passe, avant de s'arrêter le client demandera la saisie du mot de passe



🔛 Co	Console d'administration - Version 2.3.0.0									
Eichier	Eichier Clients Selection ?									
		Groupes To	sus		💻 Prise e	n main				
	Liste des clients									
	Nom client	IP	Groupe	Type	Version	Etat	Dernière connexion	Inventaire	Dernier inventaire	
	5 LANDPARK. Poste 004	10.0.10.4	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Jamais effectué		
	LANDPARK Poste 005	10.0.10.5	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 006	10.0.10.6	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK Poste 011	10.0.10.11	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	TANDPARK Poste 014	10.0.10.14	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 015	10.0.10.15	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 016	10.0.10.16	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK Poste 017	10.0.10.17	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 018	10.0.10.18	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		-
	5 LANDPARK Poste 019	10.0.10.19	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		-
ME	5 LANDPARK. Poste 020	10.0.10.20	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
2	5 LANDPARK. Poste 021	10.0.10.21	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
A	5 LANDPARK. Poste 022	10.0.10.22	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
28	5 LANDPARK. Poste 023	10.0.10.23	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	b LANDPARK. Poste 024	10.0.10.24	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK.VERSAILLES	10.0.0.28	CERUS	Client		Déconnecté	13/03/2008 16:04	Jamais effectué		
	5 LANDPARK, WINKPSP2	10.0.0.38	CERUS	Client		Déconnecté	13/03/2008 14:00	Effectué	13/03/2008 11:08	
H	5 LANDPARK Poste 001	10.0.10.1	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 002	10.0.10.2	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK Poste 003	10.0.10.3	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Jamais effectué		
21	5 LANDPARK Poste 007	10.0.10.7	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
-	5 LANDPARK. Poste 008	10.0.10.8	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 009	10.0.10.9	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	LANDPARK. Poste 010	10.0.10.10	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	TOUAS001	10.0.0.36		Client	2.0.0.0	Disponible	15/07/2009 17:32	Jamais effectué		100
		10.0.0.05		Class		Décementé	14 /01 /2000 10-00	Pr 22		× *
Console	e connectée.				Nom	ore de clients :	33/33 Disponible :	1 D	éconnecté : 32	

Landpark IP Console

🔛 Console d'administration - Version 2.3.0.0									
Fichier Clients Selection ?									
	Courses Tes			Drine e	in main				
	Groupes Tot	15		Titse e	in main				
Liste des clients									
Nom client	IP	Groupe	Type	Version	Etat	Dernière connexion	Inventaire	Dernier inventaire	~
5 LANDPARK.Poste 004	10.0.10.4	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Jamais effectué		
LANDPARK Poste 005	10.0.10.5	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
TANDPARK.Poste 006	10.0.10.6	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 011	10.0.10.11	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 014	10.0.10.14	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
TANDPARK.Poste 015	10.0.10.15	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 016	10.0.10.16	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
TANDPARK.Poste 017	10.0.10.17	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
5 LANDPARK.Poste 018	10.0.10.18	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 019	10.0.10.19	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
M 2 To LANDPARK Poste 020	10.0.10.20	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 021	10.0.10.21	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
📥 🗧 🎭 LANDPARK. Poste 022	10.0.10.22	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
a landpark.Poste 023	10.0.10.23	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 024	10.0.10.24	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.VERSAILLES	10.0.0.28	CERUS	Client		Déconnecté	13/03/2008 16:04	Jamais effectué		
- 5 LANDPARK.WINXPSP2	10.0.0.38	CERUS	Client		Déconnecté	13/03/2008 14:00	Effectué	13/03/2008 11:08	
T LANDPARK. Poste 001	10.0.10.1	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 002	10.0.10.2	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 003	10.0.10.3	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Jamais effectué		
- LANDPARK. Poste 007	10.0.10.7	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
TANDPARK.Poste 008	10.0.10.8	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
5 LANDPARK Poste 009	10.0.10.9	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
LANDPARK.Poste 010	10.0.10.10	CERUS	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
TOUAS001	10.0.0.36		Client	2.0.0.0	Disponible	15/07/2009 17:32	Jamais effectué		~
<		.11							>
Console connectée.				Nom	bre de clients :	33/33 Disponible :	1 D	éconnecté : 32	

Landpark **Network IP** Server n'ayant aucune interface graphique, c'est l'application **Landpark Network IP Console** qui sert à paramétrer et demander les inventaires.

La **Console IP** n'étant pas prioritaire dans le traitement des connexions au niveau du Server IP il se peut que le rafraîchissement ne soit pas synchrone si l'on demande beaucoup d'inventaire en même temps.

Les données affichées dans la Console IP sont sauvegardées au moment de l'arrêt de L'IP Server dans le fichier Server.ini dans le répertoire IP Server.



Connecter **Ia Console IP au server IP :** Ia connexion peut prend quelques secondes, le temps que la Console IP se face connaître du Server IP

Déconnecter la Console IP au server IP : la déconnexion peut prend quelques secondes, le temps que la Console IP signale au Server IP qu'elle s'arrête



Eichier	Clients Sélection ?	-								
	Appeler client Démarrer les clients "Déconnecté"				Prise	en main				
	Demander inventaire		<u>.</u>			E 1-1	D (1)		P	
	Paramètres inventaire		Groupe	Type	version	Etat	Demiere connexion	Inventaire	Dernier inventaire	^
	Planification investaire		LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	Planification inventaire		and the state of the state of							
	Demander liste		LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	Demander liste	•	LANDPARK LANDPARK	Client Client		Déconnecté Déconnecté	10/03/2008 11:52 10/03/2008 11:52	Effectué Effectué		



l'inventaire des informations réseaux (protocole réseau, adresses IP, ...) Inventaire logiciel : réalise l'inventaire des logiciels présent sur les postes par rapport à la base de

Fichiers filtrés : permet de remonter la liste des fichiers portant une extension particulière jusqu'à 10 extensions possible

Général 🛛 🥂 Données pe	ersonelles 💄	Fichiers filt	rés 🔀 Ri	egistre	-1
(10 carac	tères au ma	aximum)			
Filtre n°1 : *. <mark>bmp</mark>					
Filtre n*2 : *. doc					
Filtre n°3 : ×.					
Filtre n°4 : ×.					
Filtre n°5 : ×.					
Filtre n°6 : ×.					
Filtre n*7 : *.					
Filtre n*8 : *.	_				
Filtre n°9 : *.	_				
Filtre n°10 : *.	_				
,					

Paramétrage des moteurs Général Difichiers filtrés Monnées personelles 🥞 Inventaire 🗹 🜉 Inventaire matériel 🗹 👰 Inventaire réseau 🕑 💮 Inventaire logiciel (via la base de référence) Informations complémentaires ers filtrés ab) Fichi 👫 Champs de données personnelles 🔲 👸 Valeurs des clés du registre 💦 Options du Code interne 🗹 🔍 Nom de Domaine 🔍 Choix 1 🛛 Utiliser le nom réseau de l'ordinateur ¥ 🔍 Choix 2 Utiliser l'adresse MAC de l'ordinateur ¥ 📻 Préférences 🔜 😹 Masquer la fenêtre de saisie de données personnelles 🔲 🞇 Masquer la fenêtre principale du moteur 🔲 📑 Interdire l'annulation de l'inventaire 💽 Copier le fichier résultat en local 🔲 🖃 Créer un fichier LOG

<u>0</u>k

Annuler

Paramétrage de la console





Fichier	sole d'administration - Version 2 Clients Sélection ?	.3.0.0	_	-	-	_	_	_		
	Appeler client				Frise	en main				
	Demarrer les clients Decon	inecte								
	Demander inventaire		Groupe	Type	Version	Etat	Dernière connexion	Inventaire	Dernier inventaire	-
	Paramétres inventaire Planification inventaire		LANDPARK LANDPARK	Client Client		Déconnecté Déconnecté	10/03/2008 11:52 10/03/2008 11:52	Jamais effectué Effectué		
	Demander liste		Consoles			Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	Option des clients		Clients invent	aire		Déconnecté Déconnecté	10/03/2008 11:52 10/03/2008 11:52	Effectué Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 015	10.0.10.15	✓ Tous			Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK. Poste 016	10.0.10.16	LANDPAHK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK.Poste 017	10.0.10.17	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK.Poste 018	10.0.10.18	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		-
	5 LANDPARK Poste 019	10.0.10.19	LANDPARK	Client		Déconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		1
212	5 LANDPARK.Poste 020	10.0.10.20	LANDPARK	Client		léconnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
2	5 LANDPARK Poste 021	10.0.10.21	LANDPARK	Client		onnecté	10/03/2008 11:52	Effectué		
an S	5 LANDPARK.Poste 022	10.0.10.22	LANDPARK	Client		necté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK.Poste 023	10.0.10.23	LANDPARK	Client		sté	10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK.Poste 024	10.0.10.24	LANDPARK	Client			10/03/2008 11:52	Effectué		
	5 LANDPARK VERSAILLES	10.0.0.28	CERUS	Client			13/03/2008 16:04	Jamais effectué		
	5 LANDPARK, WINKPSP2	10.0.0.38	CERUS	Client			/03/2008 14:00	Effectué	13/03/2008 11:08)
H	5 LANDPARK. Poste 001	10.0.10.1	CERUS	Cli						
	5 LANDPARK.Poste 002	10.0.10.2	CERUS	Cli					áran at	
	5 LANDPARK.Poste 003	10.0.10.3	CERUS	Cli	Ler	nenu Ci	ents vous p	ermet de g	ereret	
-	5 LANDPARK_Poste 007	10.0.10.7	CERUS	CI	do no	romótror	loo domono	la d'invente	piron of	
-	5 LANDPARK.Poste 008	10.0.10.8	CERUS	Cli	ue pa	rametrer	les demand	ae a inventa	alles et	
	5 LANDPARK. Poste 009	10.0.10.9	CERUS	CI			la comporto	mont du C	liont ID	
1	5 LANDPARK.Poste 010	10.0.10.10	CERUS	CI			ie compone			
	TOUAS001	10.0.0.36		CI						
		10.0.0.25	.11	Class		Désansaté	14/01/2000 12:00	Demende		>
Console	connectée.				Nom	bre de clients :	33/33 Disponible	1 0	éconnecté : 32	

Vous permet de saisir jusqu'à 10 libellés de questions qui peuvent être posées à l'utilisateur Paramétrage des moteurs Général 🎒 Fichiers filtrés 🎎 Données personelles 👸 Registre La réponse à ces questions est enregistrée en local sur le poste dans le fichier Userdata.nfo 🥞 Inventaire 🗹 🜉 Inventaire matériel 🗹 👰 Inventaire réseau 🗹 💮 Inventaire logiciel (via la base de référence) 🔆 Informations complémentaires 🗌 🔤 Fichiers filtrés Champs de données personnelle 🔄 🛅 Valeurs des clés du registre 💦 Options du Code interne 🗹 🔍 Nom de Domaine 🔍 Choix 1 🛛 Utiliser le nom réseau de l'ordinateur ~ 🔍 Choix 2 Utiliser l'adresse MAC de l'ordinateur × 📻 Préférences Paramétrage des moteurs 🗌 💓 Masquer la fenêtre de saisie de données personnelles 🗌 🎇 Masquer la fenêtre principale du moteur Général 👪 Données personelles 🔤 Fichiers filtrés 🔀 Registre 🗌 🝯 Interdire l'annulation de l'inventaire 🗌 💓 Copier le fichier résultat en local (50 caractères au maximum) Créer un fichier LOG l≡1 Code Barre Libellé n°1 Libellé n°2 Numéro etiquette <u>O</u>k Annuler Accès parking? Libellé n°3 Libellé n°4 Numéro sécurité accès Numéro sécurité sociale Libellé n°5 Libellé n°6 Immatriculation Libellé n°7 Libellé n°8 Libellé n°9 Libellé n°10 Annuler <u>0</u>k

Une fenêtre s'ouvrira sur le poste client lors de l'inventaire et lui posera alors les questions suivantes

Paramétrage des moteurs d'inventaires



ог	nées personnelles	
	Code Barre	
	Numéro etiquette	
	Accès parking ?	
	Numéro sécurité accès	
	Numéro sécurité sociale	
í	Immatriculation	
£		
]		Ok Annuler
ſ		

Paramétrage des moteurs d'inventaires





Utiliser **le nom réseau de l'ordinateur :** par défaut c'est le nom netbios de la machine qui est utilisé comme identifiant Landpark

Utiliser le premier champ des données personnelles : vous pouvez demander au moteur d'inventaire d'utiliser comme identifiant Landpark, la valeur saisie en réponse à la première données personnelle

Utiliser la première clé de registre : vous pouvez demander au moteur d'inventaire d'utiliser comme identifiant Landpark, la valeur de la première clé de registre remontée

Utiliser le numéro de série comme 1er ou 2em clé

Ajout du nom de domaine si la case est cochée

Paramétrage des moteurs X 👔 Données personelles 🌁 Fichiers filtrés 🐯 Registre Général 🕞 Inventaire 🗸 🛤 Inventaire matériel 🗹 👰 Inventaire réseau 🗹 💮 Inventaire logiciel (via la base de référence) 🔆 Informations complémentaires bichiers filtrés Champs de données personnelles RU Valeurs des clés du registre 💫 Options du Code interne 🔍 Choix 1 🛛 Utiliser le nom réseau de l'ordinateur 🔍 Choix 2 🛛 Utilser le premier champ des données personnelles 📼 📻 Préférences 🗱 Masquer la fenêtre de saisie de données personnelles 🟋 Masquer la fenêtre principale du moteur 🧧 Interdir l'annulation de l'inventaire 💓 Copier le fichier résultat en local Créer un fichier LOG <u>0</u>k Annuler

Masquer la fenêtre de saisie des données personnelles : demande au moteur de ne pas afficher la fenêtre de saisie des données personnelles. Il faut savoir que vous pouvez cocher cette option dès le début, car si le moteur ne peut trouver, en local sur le poste, le fichier Userdata.nfo, il ne tient pas compte de cette demande est affiche la fenêtre.

Masquer la fenêtre principale du moteur : lorsque le moteur réalise un inventaire, il affiche un fenêtre montrant la progression de l'inventaire. Cette option permet de ne pas afficher cette fenêtre.

Interdire l'annulation : permet d'interdire l'annulation d'un inventaire, si vous avez laissé visible les fenêtres d'inventaire, et forcer l'utilisateur à renseigner le ou les champs de données personnelles

Copier le fichier résultat en local : lorsque vous faites un inventaire par disquette, cela permet de demander à ce qu'une copie du fichier de résultat soit faite en local à la racine du C:\.

Créer un fichier LOG : permet de demander au moteur d'inventaire de générer un fichier de log retraçant l'inventaire. Cela nous permet, le cas échéant, de comprendre pourquoi un inventaire ne s'effectue pas correctement.

Const	ole d'administration - Version 2.3.0.0	-	_	_	_	_		_		
<u>Fichier</u>	<u>Clients</u> <u>Sélection</u> ?									
	Appeler client Démarrer les clients "Déconnecté"				Prise	en main				
	Demander inventaire Paramètres inventaire		Groupe	Туре	Version	Etat	Dernière connexion	Inventaire	Dernier inventaire	^
	Planification inventaire		LANDPARK	Client		Déconnecté Déconnecté	10/03/2008 11:52 10/03/2008 11:52	Jamais effectué Effectué		
	Demander liste Option des clients	•	LANDPARK LANDPARK LANDPARK	Client Client Client		Déconnecté Déconnecté Déconnecté	10/03/2008 11:52 10/03/2008 11:52 10/03/2008 11:52	Effectué Effectué Effectué		

Landpark Network IP vous offre la
possibilité de planifier vos
inventaires de façon automatisée

Lorsque vous planifiez un inventaire la date de planification correspond à la date à partir de laquelle l'inventaire sera demandé

Remarque :

Si le poste n'est pas allumer à la date planifiée, il le sera à la connexion suivante.

Lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées, la planification leur est appliquée à toutes

offre la	Planification d'inventaires	🔟 🛛 🕹
er vos	C Pas de planification	_
atisée	A date fixe	A intervalle régulier
entaire	🔳 juin 2006 🕨	🖲 Tous les 🛛 Lundi 📃 🚽
oond à entaire nandé	lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 29 30 31 1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 Tous les 10 jours Tous les 1 du mois Horaire A partir de 08:00 Heure
	Aujourd'hui : 03/06/2006	
		Planifier Annuler
Pour planifi	er un inventaire à un date fixe :	

· Double-cliquer sur le date du jour ou vous souhaitez faire l'inventaire. Eventuellement

Planifier

cliquer sur les boutons ou pour naviguer dans le calendrier

- · Renseigner l'horaire à partir duquel, l'inventaire devra être demandé

A partir de 08:00 Heure

· Cliquer sur pour valider la planification



Solution d'entreprise pour réaliser efficacement votre gestion d'inventaire sur l'ensemble de votre matériel et sur l'intégralité de vos logiciels

Planification des inventaires

Pour planifier un inventaire à intervalle régulier <u>tous les N jour</u> <u>de la semaine :</u>

Sélectionner A intervalle régulier

Sélectionner dans la liste combo le jour de la semaine où vous souhaitez faire l'inventaire

Renseigner l'horaire à partir duquel l'inventaire devra être demandé

Pour planifier un inventaire à intervalle régulier <u>tous les N</u> jour :

Sélectionner A intervalle régulier

Saisir le nombre de jour devant s'écouler entre deux inventaires

Renseigner l'horaire à partir duquel l'inventaire devra être demandé

Pour planifier un inventaire à intervalle régulier <u>tous les N du</u> <u>mois:</u>

Sélectionner A intervalle régulier

Saisir le jour ou vous souhaitez faire l'inventaire

Renseigner l'horaire à partir duquel l'inventaire devra être demandé



Planification d'inventaires	
C Pas de planification	
🔘 A date fixe	A intervalle régulier
 iuin 2006 	G Tous les Il undi
. ven. sam. dim.	
31 1 2 3 4	○ Tous les 10 jours
12 13 14 15 16 17 18	🔿 Tous les 📔 🔽 du mois
19 20 21 22 23 24 25	Uersire
3 4 5 6 7 8 9	
C Aujourd'hui : 03/06/2006	A partir de 108:00 Heure
	Planifier Annuler
Planification d'inventaires	
C Pas de planification	
A date fixe	A intervalle régulier
: :- 2006 🛛 🕨	O Tous les I undi
12 13 14 15 16 17 18	🔿 Tous les 📋 🗾 du mois
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2	Horaire
3 4 5 6 7 8 9	A partir de 08:00 Heure
CAujourd'hui : 03/06/2006	
	Planifier Annuler
Planification d'inventaires	
O Pas de planification	
🔿 A date fixe	A intervalle régulier
📧 juin 2006 🕨	O Tous les I undi
lun, mar, mer, jeu, ven, sam, dim,	
- <u>- 1</u> 2 🌏 4	
13 14 15 16 17 18	🖲 Tous les 1 🔽 du mois
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2	Horaire
3 4 5 6 7 8 9	A partir de 109:00 - Heuro
Aujourd'hui : 03/06/2006	A parar de joo.oo neule
	Planifier Annuler

Solution d'entreprise pour réaliser efficacement votre gestion d'inventaire sur l'ensemble de votre matériel et sur l'intégralité de vos logiciels

Option des clients Paramètres inventaire Paramètres inventaire	
En cochant l'option vous demande aux Clients IP de passer en mode sécurisé pour empêcher l'utilisateur du poste d'arrêter le client	LANDPARK Lierz Deconnecte 10/03/2008 11:52 Effectual LANDPARK Dierz Deconnecte 10/03/2008 11:52 Effectual Sécurisation des clients Image: Client
Il est possible de masquer l'icône ans la barre des tâches Sélectionner l'option Ne pas afficher l'icône des clients dans la barre des tâches	 Ne pas afficher l'icône des clients dans la barre des tâches; O Demander un mot de passe pour arrêter les clients Mot de passe :
Demander un mot de passe au moment de l'arrêt du client	OK Annuler
Cocher I 'option Demander un mot de passe pour arrêter les clients et en saisissant le mot de passe dans la zone de saisie	Sécurisation des clients Sécuriser les clients Ne pas afficher l'icône des clients dans la barre des tâches

💿 Demander un mot de passe pour arrêter les clients

ΟK

Annuler

Mot de passe : Landpark

Remarque : Le mot de passe n'est jamais communique à l'IP Client.

C'est le Client IP qui demande la validation du mot de passe saisi sur le poste



	🔛 Console d'admi	inistration - Version 2.3.0.0		_	_	_	_	_		
Gestion de groupes	Eichier Clients S	élection ? Sélectionner tous les clients d'inventaire <u>D</u> ésélectionner tous les clients d'inventaire Inverser la sélection	1	•	Prise	en main		_		
	Nom client	Gestion de groupes		Type	Version	Etat Déconnecté	Dernière connexion 10/03/2008 11:52	Inventaire Jamais effectué	Dernier inventaire	^

Dans la Console IP, il est possible de regrouper les postes pour vous donner la possibilité de planifier et d'inventorier un groupe de postes en une seule action

> Créer un groupe vous permet d'ajouter un groupe dans la liste

Renommer un groupe vous permet de éditer le libellé du groupe sélectionné

Supprimer un groupe vous permet de supprimer le groupe sélectionné

Inventorier demande l'inventaire de tous mes clients associés à ce groupe

> Sélectionner sélectionne tous les clients associés à ce groupe

Planifier applique la même planification à tous les clients du groupe sélectionné

Par défaut il existe le groupe Clients non affectés où sont rangés tous les clients qui ne sont affectés à aucun groupe. Pour affecter un ou plusieurs clients à un groupe, il suffit de sélectionner le ou les clients et de les déplacer sur le libellé du groupe dans lequel on désire affecter les postes

Planification d'inventaires	
C Pas de planification	
A date fixe	A intervalle régulier
🔳 juin 2006 🕨	💿 Tous les 🛛 Lundi 📃
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 23 31 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 4 5 7 7 7 8	 Tous les 10 jours Tous les 1 du mois Horaire A partir de 08:00 Heure
	Planifier Annuler
Planifier un group	e de clients

Ge	stion des groupes	
Gi	oupes	Clients
	Clients non affectés CERUS LANDPARK	ERIC Poste 012 Poste 013 Poste 025 Poste 026 SAUMUR TSTSQL2003

Gestion des groupes

Groupes		Clients	
Clients non a	ffe Creer un	n groupe	Ctrl+M
	Renomm	er un groupe	Ctrl+R
🍒 Nouveau Gi	ou <u>Supprim</u>	er un groupe	Suppr
	Inventor	rier les clients	Ctrl+I
	Sélection	nner les clients	Ctrl+S
	Planifier	les clients	Ctrl+P

Gestion des groupes	
Groupes	Clients
Clients non affectés	Poste 001
Creer un groupe	Ctrl+M
No Renommer un groupe	e Ctrl+R
Supprimer un groupe	e Suppr
Inventorier les client	s Ctrl+I
Sélectionner les clien	its Ctrl+S
Planifier les clients	Ctrl+P ES
	winxp5p2

Remarque: déploiement de Network IP Client par script

Vous pouvez utiliser un script de déploiement de Network IP Client dans votre GPO au démarrage des postes. Cela vous permet d'installer et/ou de mettre à jour le service client sur tous les postes liés à votre GPO

Exemple de script = \\MON SERVEUR\IPClients\LPLoaderIP.exe -h 192.168.1.2 -d "C:\LandparkIP" -service



2. Landpark DoInventory (sans agents)

Dolnventory peut fonctionner de deux façons différentes :

1. En rapatriant sur le poste du client les fichiers nécessaires à l'inventaire, ces fichiers n'étant rapatriés que s'ils ne sont pas déjà présent sur le poste client ou s'ils ont été modifiés sur le serveur. On évite ainsi d'utiliser beaucoup de bande passante en ne transférant vers le client que le minimum de données. Cette option permet de plus d'utiliser la planification (nécessite un fichier local au poste client pour mémoriser la date du dernier inventaire).

2. En exécutant l'inventaire directement à partir des fichiers présents sur le serveur sans les copier sur le poste client. Les fichiers nécessaires à l'inventaire transitent sur le réseau (pour être exécutés) à chaque inventaire mais on évite ainsi de laisser des fichiers sur le poste client. Notez toutefois qu'il n'est pas possible de faire saisir à l'utilisateur des informations personnalisées (cf documentation sur le paramétrage des inventaires) et qu'en conséquence les fichiers de résultat porteront nécessairement le nom réseau de la machine, ce qui est le comportement par défaut.

► Dolnventory est un exécutable qui permet de lancer l'inventaire sur des postes clients via le script de connexion sans passer par les modules client et serveur. L'inventaire peut-être effectué à chaque login ou planifié tous les n jours. Le moteur d'inventaire est automatiquement choisi en fonction du système d'exploitation du client. Un fichier de log est aussi créé sur le serveur pour lister les inventaires effectués et les éventuelles erreurs.





Image: Construction of the section contract dominant co	Lancez l'importat	ion des résultat	s d'inventaires	Importation d'inve	Intaire
Paramètres d'importation Paramètres d'importation Paramètres d'importation Paramètres d'importation Système d'exploitation Système d'exploitation Système d'exploitation Paramètres d'importation Paramètres d'importation Système d'exploitation Paramètres d'importation Paramètres Paramètres Paramètres Paramètres Paramètres Paramètres Paramètres Ports USB Pichiers sys		Matériel Assistant d'import	Détail ation des résultats d'in	Connexions CLogiciels	Enregistrer 📻 E
		Paramètr Sélec S S C C C C C C C C C C C C C C C C C	es d'importation Paramèt tion des informations à imp ystème d'exploitation arte mère arte vidéo icran l'avier iouris léments multimédias Modem orts séries et parallèles orts USB léments SCSI iDROM ecteurs de disquettes mprimantes visques durs ser les données saisies mar	de l'assistant ter Partitions des diques durs Disques logiques Cartes réseaux Cartes réseaux Protocoles réseaux Protocoles réseaux Clients réseaux Domaines Nom de login Logiciels - Précision du r Fichiers système Données utilisateur Données de la base de re Périphériqes autres Convertir Fi element Duprimer Fi	o ^o de version 2 chiffre(s) egistre chiers XML en DTA.

L'onglet Paramètres d'importation vous permet de paramétrer les données d'inventaire que vous souhaitées importer dans la base de données.

Par défaut, l'assistant est conçu pour importer l'intégralité des données d'inventaire dans la base de données.

En cochant l'option **Sélection des informations à importer**, vous avez la possibilité d'indiquer au logiciel quelles sont les données que vous souhaitez qu'il importe.

Lors de l'importation, et plus particulièrement lors de la mise à jour des données, l'assistant est conçu pour ne pas écraser les données que vous auriez pût éditer manuellement. Toute fois, il peut être nécessaire de réimporter complètement les données d'un poste sans tenir compte des modifications que vous y auriez apporté.

En cochant l'option **Ecraser les données saisies manuellement** vous demandez au logiciel d'écraser systématiquement les données lors de l'importation ce qui vous fera alors perdre tout historique possible.

Les fichiers de résultats sont, par défaut, rangés dans le sous répertoire "..\Résultats" du répertoire d'installation.

Si vous utilisé le Landpark Network IP pour gérer vos inventaires et que celui- ci est installé sur un autre poste que l'application Landpark il faut indiquer à l'assistant d'importation le répertoire "..\Résultats" se trouvant sur la même machine que celle qui héberge le Landpark Network IP







Remarques : vous pouvez utiliser Landpark IDA (importation automatique en tâche de fond de tous vos inventaires)

	Identification des serveurs parmis Sélectionner le ou les postes inve bouton "Transférer" pour valider	les nouveaus pos entoriés qui sont c · le transfère des c	tes import les serveur données.	és s. Puis appuyer :	sur le
LANDPARK	Liste des postes importés BLOIS	Ajouter S C Enlever	Liste des pos	tes serveurs	
		Iransférer 🚷			
Etape : 7/9			<u>S</u> uivant		0

Les moteurs d'inventaire ne faisant pas de distinction entre les stations de travail et les serveurs, c'est à vous d'indiquer à l'assistant parmi les nouveaux postes importés (liste de gauche) le ou lesquels sont des serveurs (liste de droite) et sélectionnant et en cliquant sur le bouton pour faire passer un ou plusieurs postes de gauche à droite ou pour faire passer un ou plusieurs postes de droite à gauche

> Importez l'historique des différences entre deux inventaires pour mettre la base à jour

Poste modifié	PC-EXEMPLE	•
Elements Donnée Donnée Pick Fich Info Lect Lect Port Port Port Port	ajoutées Deta sse IP Joint Constraints ID Constraints er système Innante Vers imations BIOS Vers eur CD-ROM Nom eur logique Vers itel Constraints ID Constraints ID Constraints itel Constraints itel Constraints ID Constraints itel Constraints	II : Microsoft Windows XP Professional : Active Query Builder VCL Component 1.7.9.15 : Benthic Software: Golden : Benthic Software: Golden : Bold for Delphi Architect R4.0-D7 ion : N/A : Imprimantes Canon CAPT ion : N/A

AIDE AU DÉPLOIEMENT DE NETWORK IP

Le déploiement de Network IP se divise en 6 étapes successives : <u>Etape 1</u> : Déploiement client/serveur de Network IP <u>Etape 2</u> : Configuration du Pare-feu <u>Etape 3</u> : Partage de données <u>Etape 4</u> : Ecriture du script <u>Etape 5</u> : Installation du script par groupe ou par utilisateur <u>Etape 6</u> : Installation de la console d'administration

2	

Etape 1

Déploiement client/serveur Déploiement du serveur Network IP

Toute installation depuis le cédérom Landpark ou depuis un fichier téléchargé sur votre espace client permet d'avoir installé le module serveur de Network IP.

Déploiement des clients Network IP

Lorsque vous installez une version serveur de Network IP, une version client est aussi automatiquement installée. Vous pouvez aussi par l'installation personnalisée, ne choisir que d'installer les modules clients. Toutefois l'installation du module client sur chaque poste de votre réseau peut devenir très vite laborieuse.

Nous vous proposons donc de mettre en œuvre un <u>'script de connexion'</u>.

En effet le déploiement de Landpark Network IP sur les postes clients peut se faire en intégrant quelques lignes au script de connexion des utilisateurs.

Nous allons utiliser le fichier exécutable LpLoaderlp.exe livré avec Network IP, qui est automatiquement installé lors de l'installation du module serveur de Network IP

LpLoaderIP va se charger de copier automatiquement sur les postes clients et dans un répertoire de votre choix, le module Network IP client. Il va aussi automatiquement connecter les postes clients.

Etape 2

Pare-feux

Landpark Network IP utilise un protocole de communication classique. Il exploite le port <u>TCP 2138</u> (par défaut) pour les écoutes des demandes de connexions client/ console, et le port <u>UDP 2140</u> pour l'envoi de paquets.

Vérifiez donc que ces deux ports ne soient pas déjà utilisés par une tierce application,

et que ces ports soient bien ouverts sur vos pare-feux.

Si vous ne savez pas paramétrer votre pare-feu, désactivez le en passant par le panneau de configuration.

Il est possible de changer le port TCP utilisé par Network IP grâce à l'utilitaire LpLoaderIP.



Etape 3

Partage de données

Le déploiement par LpLoaderIP nécessite le partage du répertoire contenant ce fichier.

Par défaut, ce répertoire est : C:\Program files\Cerus\Landpark\IP Clients



Sélectionnez dans l'onglet partage l'option Partager ce Dossier' Propriétés de . Clients ? X Général Partage Sécurité Personnaliser Vous pouvez partager ce dossier avec d'autres utilisateurs du réseau. Pour activer le partage de ce dossier, cliquez Dans 'Nom du partage' : b sur Partager ce dossier. ENLEVER ESPACE entre les C Ne pas partager ce dossier mots 'IP' et 'Clients' Partager ce dossier Nom du partage : IPClients ADVA LINES Commentaire : PClients Nombre limite 🕟 Maximum autorisé d'utilisateurs : C Nombre d'utilisateurs autorisés : + Pour définir les autorisations d'accès à ce Autorisations dossier sur le réseau, cliquez sur Autorisations. Cliquez sur Pour configurer les paramètres d'accès hors Mise en cache connexion, cliquez sur Mise en cache. **Autorisations** OK. Annuler Appliquer



© Landpark SAS. Tous droits réservés

Etape 4



Ecriture du script

Il faut ajouter la ligne suivante à votre script de démarrage des postes :

\\nom_serveur\nom_partage\lploaderip.exe -h 10.0.0.1 -d c:\monRepertoire -service -log

Par exemple, dans un réseau comprenant un poste serveur Network IP dont le nom est « **ServeurCerus** » et dont l'adresse IP est « **192.168.1.1** », avec un déploiement sur les postes clients dans le répertoire « **C:\Inventaire** », vous écrirez la ligne suivante :

\\ServeurCerus\IPCLients\Iploaderip.exe -h 192.168.1.1 -d C:\Inventaire -service -log

Options de syntaxe disponibles pour LpLoaderIP

Syntaxe : LpLoaderIP -h HOST_IP [-p PORT] [-d DIR] [-service] [-log] [-uninstall] [localautostart]

HOST_IP

Adresse IP du serveur Landpark Network IP (obligatoire).

PORT

Port du serveur Landpark Network, par défaut 2138.

DIR

Répertoire du poste client qui recevra le moteur d'inventaire. Le répertoire indiqué est créé s'il n'existe pas. Par défaut **C:\LandparkIP**

-service

Le « client » sera installé en tant que service sous Windows. Notez que l'utilisateur sous lequel le script s'exécute doit avoir les droits nécessaires à l'installation d'un service. Par défaut, un client en tant qu'application est installé.

-log

Un fichier de log « **C:\lploader.log** » sera créé, qui permettra en cas de problème de lancement du client, d'en déterminer l'origine.

-uninstall

Le service installé (Windows NT et 2000 et supérieur) sera désinstallé du système.

-localautostart

Dans la base de registre, dans HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, ajoute dans la clé une clé pour que le client soit lancé automatiquement au démarrage de la machine. Cette option est utile si vous souhaitez lancer LpLoaderIP manuellement, sans l'intégrer dans un script.

Note : Certains postes sous Windows 95 peuvent nécessiter une mise à jour de Winsock vers la version 2. Celle-ci sera effectuée automatiquement par LpLoaderIP si le fichier w95ws2Se-tup.exe est placé dans le répertoire de LpLoaderIP. Cette mise à jour ne sera effective qu'au prochain démarrage de votre poste, même si l'installation ne vous le précise pas.

Dans le détail, voici ce qu'effectue LpLoaderIP quand il est exécuté :

- Création du répertoire indiqué en paramètres sur le poste client, s'il n'existe pas. Ne pas oublier que le chemin à indiquer est « local au poste client ».
- Copie dans ce répertoire du fichier (LpIPClientService.exe) ou (LpIPClient.exe) ou effectue une mise à jour, et copie du fichier (paramClient.ini)
- Lancement du client (ou installation du service)
- Fin de LpLoaderIP.exe (ce qui permet aux fenêtres de script de Windows de se fermer sans attendre la fin de l'exécution du client, problème auquel on serait confronté si on lançait directement LpIPClient.exe au lieu de LpLoaderIP.exe).

Dans le cas ou vous n'avez pas de script de connexion, veuillez poursuivre les étapes ci-dessous :

Créer son script de connexion



Enregistrez votre fichier sous le nom de votre choix et avec l'extension '.bat' dans le répertoire :

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\scripts

Vérifiez bien que votre fichier porte bien l'extension '.bat'.

Etape 5



Les captures d'écran ci-dessous sont issues de la version Windows 2003 Serveur



(ici icône Utilisateurs et ordinateurs Active Directory)





Nouvel objet - Unité d'organisation	×
Créer dans : landpark.local/	
<u>N</u> om :	
Landpark	
OK Annule	r I
Saisir le nom de la nouvelle unité d'organisation, puis clique	r
sur le bouton OK	





énéral Géré pa					?
Pour améliorer la	r Objet Séci gestion des strat	urité COM+ ^S égies de groupe	itratégie de g , mettez-les à	oupe	
a console de ges	ition des stratégi	es de groupe (Gl	PMC). ctuel pour Lar	odnark	
		gie de groupe d			
Liaisons de l'obj	et Stratégie de g	jroupe	Ne pas pa	Désac	
Plus un objet GP(Cette liste a été o) est haut dans	la liste, plus sa p	riorité est élev doark local	ée.	
<u>N</u> ouveau	Ajouter	Modifier		Monter	
	Supprimer	Propriétés	1 6	escendre	
Optjo		2. 			
Optio	de stratégie	s	L		
Optio	de stratégie	8			

Dans les propriétés de Landpark, cliquer sur l'onglet Stratégie de groupe.

Cliquer sur le bouton **Nouveau**.

Propriétés de Landpark	? ×
Général Géré par COM+ Stratégie de groupe	
Pour améliorer la gestion des stratégies de groupe, mettez-les à niveau vers la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC). Liaisons de l'objet Stratégie de groupe actuel pour Landpark	
Liaisons de l'objet Stratégie de groupe Ne pas pa Désac Stratégie Landpark Générale	
Plus un objet GPD est haut dans la liste, plus sa priorité est élevée. Cette liste a été obtenue à partir de : vpc-w2k3.test.local	
Nouveau Ajouter Modifier Monter Optjons Supprimer Descendre	
Fermer Annuler	liquer
Donner un nom de votre choix à la nouvelle stratégie .	

Dans notre exemple nous avons choisi comme nom : Stratégie Landpark générale. Une fois le nom choisi, cliquer sur **Modifier**

8

1 Dans la fenêtre Editeur d'objets de stratégie de groupe





Votre script de connexion est maintenant installé pour un groupe d'ordinateurs.

Chaque ordinateur que vous aurez placé dans la nouvelle Unité d'organisation que vous avez créé, déclenchera lors d'un démarrage sur votre domaine, l'exécution du script, et donc l'exécution de LpLoaderIP. Ainsi, chaque ordinateur recevra systématiquement, dans le répertoire entré en paramètres dans LpLoaderIP, le client de Landpark Network IP.

<u>Note</u> : La mise en place du script de connexion sur le serveur peut parfois prendre plusieurs minutes, le temps que le serveur prenne en compte les changements des paramètres d'administration.

0

Mise en place du script par utilisateurs

Copier votre fichier « **demarrage.bat** », crée précédemment, dans le répertoire des scripts utilisateurs de votre serveur. Le chemin est variable en fonction de votre nom de domaine

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\VotreNomDeDomaine\scripts (ou Netlogon)

Dans notre exemple, il s'agit du répertoire :

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\scripts

Ouvrir l'application Utilisateurs et ordinateurs Active Directory dans

Panneau de configuration | Outils d'administration





Dans les propriétés de votre utilisateur (ici Dupont Thierry)

Cliquer sur l'onglet Profil
Propriétés de Dupont Thierry ? 🗙
Membre de Appel entrant Ob Sécurité Environnement Sessions Contrôle à distance Pro de services Terminal Server COM+ Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Certificats publiés
Chemin du grohi :
Dossier de base
⑦ Chemin d'accès local :
C <u>C</u> onnecter: <u>≥</u> <u>à</u> :
Dans le champ Script d'ouverture de session , écrire le nom de votre fichier de script .
(dans notre exemple, demarrage.bat)
OK Annuler Appliquer
Cliquer sur OK .

Le script de démarrage est maintenant installé pour l'utilisateur que vous avez choisi. A chaque ouverture de session de cet utilisateur, le client Network IP sera installé ou mis à jour pour cet utilisateur.

Vous pourrez répéter l'opération pour chaque utilisateur de votre choix auquel vous voudrez attacher votre script de connexion pour le déploiement de Network IP Client.

ETAPE 6

Mise en place de la console d'administration

A partir du cédérom ou du fichier téléchargé, vous pouvez installer autant de consoles d'administration que vous le souhaitez. Les consoles vous permettront de piloter Network IP depuis n'importe quel poste.

Lancez votre console d'administration.

(Menu Demarrer | Landpark | Landpark Network IP | Landpark Network IP console)

			4.0.0							
<u>Eichier</u> ⊆li	ents <u>S</u> élection ?									
Connec	ter console		Groupes Tous			💻 Prise (en main			
Déconr	necter console							-		
Paramé	etrer serveur	าเร								
Fermer	console	IP	G	iroupe	Туре	Version	Etat	Derr	nière conn	exion
ARK tion de parc		Dar	ns la consol e diquez sur P	e d'admi 'aramétre	nistratio er serve	on, ur.				
L.A.N.D.P. Le meilleur de la ges										
Console dea	onnectée,	ш	Nombre de cli	ents : 0	Disponible	:0	D	éconnecté	:0	

La console vous affichera la liste des clients connus par le serveur et vous permettra de paramétrer et lancer les inventaires.

Inventaire automatique à l'inscription du poste Client 📃

<u>0</u>K

Annuler

<u>C</u>onnecter



UTILISATION DE NETWORK IP INSTALL Présentation Avantages

Network IP Install est un outil qui permet de déployer les clients Network IP à travers le réseau.

Cet outil peut fonctionner sur les domaines ou Workgroups. Néanmoins, pour les Workgroups, il sera nécessaire d'avoir un utilisateur avec pouvoir identique sur tous les postes.

Network IP Install vient en complément de la méthode de déploiement par script. Network IP Install permet de déployer les clients Landpark à travers le réseau sans écrire de script.

Il permet ainsi un déploiement simple sans l'écriture d'un script car celui-ci le génère pour ensuite l'exporter au format « .bat ».

Network IP Install apporte également la possibilité de désinstaller tous types de clients Landpark (service).

Fonctionnement

1. Un scan du réseau est à exécuter permettant ainsi l'envoi de requêtes sur les machines détectées. Le résultat de ce scan nous permet ainsi de savoir si la machine à un client d'installé et de démarré.

2. Ensuite après avoir sélectionné les postes sur lesquels opérer, vous pouvez donc désormais effectuer l'exécution de l'action choisi sur l'interface.

Mise en place

La mise en place de Network IP Install nécessite les prérequis pour Network IP, comme le partage de dossier :

C:\program files\Cerus\Landpark\IP Clients (Nom Partage = Nom du dossier sans espace)



Prise en main





UTILISATION DE DOINVENTORY

Présentation

Dolnventory est un exécutable qui permet de lancer l'inventaire sur des postes clients.

L'inventaire peut-être effectué à chaque login ou planifié selon vos besoins (tous les deux jours par exemple).

Un fichier de log est systématiquement créé sur le serveur, pour lister les inventaires effectués et les éventuelles erreurs.

Avantages

Dolnventory permet d'inventorier les postes clients via un script de connexion, sans utiliser les modules client et serveur.

Il évite ainsi la connexion du client et permet ainsi de contourner ses prérequis (NetBIOS et une connexion permanente).

Il peut-être particulièrement utile dans le cas de postes se connectant via un modem ou un routeur sur le serveur de domaine, mais dont la connexion est interrompue automatiquement au bout d'un certain temps d'inactivité.

Fonctionnement

Dolnventory peut fonctionner de deux façons différentes :

1. En ne rapatriant sur le poste du client que les fichiers nécessaires à l'inventaire, ces fichiers n'étant rapatriés que s'ils ne sont pas déjà présent sur le poste client ou s'ils ont été modifiés sur le serveur. On évite ainsi d'utiliser de la bande passante en ne transférant vers le client que le minimum de données. De plus, cette option permet d'utiliser la planification (nécessite un fichier local au poste client pour mémoriser la date du dernier inventaire).

2. En exécutant l'inventaire directement à partir des fichiers présents sur le serveur sans les copier sur le poste client. Les fichiers nécessaires à l'inventaire transitent sur le réseau (pour être exécutés) à chaque inventaire mais on évite ainsi de **laisser des fichiers sur le poste client.**

Mise en place

La mise en place de Dolnventory nécessite de partager certains répertoires situés sur votre serveur.

C:\program files\Cerus\Landpark\DoInventory

C:\program files\Cerus\Landpark\Moteurs

C:\program files\Cerus\Landpark\Resultats

C:\program files\Cerus\Landpark

Partages des répertoires





Script de connexion

Dolnventory nécessite aussi la modification de votre **script de connexion**. Si vous n'avez pas ou que vous ne savez pas modifier un script de connexion, reportez vous à la section **créer son script de connexion**.

Insérer dans les scripts de connexions les lignes suivantes :

\\serveur\doInventory\doinventory.exe -p7j -lc:\landpark -r\\serveur\Moteurs -d\\serveur\Resultats

Pour plus d'efficacité, il est aussi possible de copier directement le fichier Dolnventory.exe sur le poste client (s'il n'y est pas déjà présent) et de le lancer à partir de son emplacement sur le poste client. On évite ainsi le transfert par le réseau (pour l'exécution) de Dolnventory.exe lors de chaque connexion d'un utilisateur.

Pour cela, insérer dans les scripts de connexions des lignes analogues aux suivantes :

```
@echo off
if not exist c:\landpark md c:\landpark
if not exist c:\landpark\DoInventory.exe copy \\serveur\DoInventory\DoInventory.exe
c:\landpark
Rem Attention, ne pas couper la ligne suivante
c:\landpark\doinventory.exe -p7j -lc:\landpark -r\\srvlpk\Moteurs -d\\srvlpk\Resultats
```

Syntaxe d'appel de l'exécutable

Le fichier Dolnventory.exe mis en place dans votre script de connexion peut utiliser la syntaxe suivante :

Syntaxe : DoInventory [-remoteLaunch | -pPLANIF] [-ILOCAL_PATH] [-rREMOTE_PATH] [dDTA_PATH] [-nolog]

PLANIF

{always|1j|2j|3j|...}

-remoteLaunch

Permet d'inventorier un poste client sans copier de fichier sur ce poste (ne permet pas la planification)

LOCAL_PATH

Répertoire du poste client qui recevra le moteur d'inventaire. Ignoré si **-remoteLaunch** est indiqué. Le répertoire indiqué est créé s'il n'existe pas (Par défaut *C:\Landpark*).

REMOTE_PATH

Chemin réseau des moteurs d'inventaire.

DTA_PATH

Répertoire réseau de destination des fichiers dta et du fichier de log créé sur le serveur.

-nolog

Pas de création du fichier log.txt.

Paramétrages supplémentaires

Il est possible de modifier le fichier de paramétrage des moteurs d'inventaire, 'Param.inf', via Landpark Network IP ou Landpark Manager.

Fichier log.txt

Lors des inventaires, deux fichiers de log sont créés, par défaut sur le poste client d'une part et dans dossier partagé **résultats** du poste serveur d'autre part. Ils permettent de détecter facilement l'origine d'un disfonctionnement. Par exemple si l'inventaire n'est pas fait sur le poste client, il est probable que Dolnventory ne trouve pas les moteurs d'inventaire. Le fichier de log créé sur le poste client (dans le répertoire indiqué par le paramètre -I) permet de détecter rapidement ce problème.



Ouvrez un éditeur de texte. lci **Notepad**. **Ecrivez la <u>ligne du script</u> vue au paragraphe précédent.**





Mise en place du script par groupes d'utilisateurs

L	es c	aptures d'	écran ci-d	essous s	ont issues	de la ver	sion Wind	lows 2003	Serveur
👔 Outils	: d'adn	ninistration							
Eichier	Edition	n Affic <u>h</u> age F	a <u>v</u> oris <u>O</u> utils j	2					
🔾 Précé	dente	• 🕤 • 🏂 🎝	🔎 Rechercher 🏾 🌔	🔈 Dossiers 🛛 🔓	5 3 × 19				
Adresse	🎲 Ou	tils d'administratior	ו						💌 🔁 ОК
Administ de clu	rateur ster	Assistant Configurer vo	Assistants Microsoft .N	Autorité de certification	Bureaux à distance	Configuration de Microsoft .NE	Configuration des services	DHCP	③ 戸井、 DNS
Domair approba	ies et tions	Gérer votre serveur	Gestion de licences Termi	Gestion de l'ordinateur	Gestionnaire de licences	Gestionnaire d'équilibrage	Gestionnaire des services Inter	Gestionnaire des services Termi	Installation des services d'in
Interfac	e Web	Observateur d'événements	Performances	Routage et accès distant	Service POP3	Services	Services de composants	Sites et services Active Directory	Sources de données (ODBC)
Stratéç sécurit	jie de é d	Stratégie de sécurité d	Système de fichiers distri	Utilisateurs et ordinateurs Active Directory					
	Ouvi Duti Ouvi (ici io	rez votre p Is d'admi rez ensuite cône utilis:	panneau d nistration e votre app ateurs et c	e configu olication o ordinateur	ration et o de gestior rs Active [double clic n des utilis Directory)	juez sur ateurs.	Utilisat Otilisat Active D	eurs et ateurs lirectory



Image: Landpark			
DK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation nous choisissons Landpark) uez sur OK Image: State of the st	Nom :		
UK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation nous choisissons Landpark) uez sur OK Villisateurs et ordinateurs Active Directory [srv-cerus.landpa Villisateurs et ordinateurs et o			
UK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation nous choisissons Landpark) uez sur OK VIIIsateurs et ordinateurs Active Directory [srv-cerus.landpark] Prognissenties_Landpark] Domain Controllers ForeignSecurityPrincipals Outveal VIIIsateurs et stâches Vouveal Vouveal [outveal Vouveal [outveal Vouveal [outvealiser Vouveal [outvealiser Vouveal [outvealiser Progniétés Ajde			
DK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation cous choisissons Landpark) uez sur OK Vitilisateurs et ordinateurs Active Directory [srv-cerus.landpar] Requêtes sauvegardées Unité d'organisation Requêtes sauvegardées Builtin Computers PoreignSecurityPrincipals Inventaire_Landpark Délégation de contrôle Déjeacer NTD Rechercher User Jouveau Jouveau User Nouvelle fenêtre à partir d'Ici Cogper Supprimer Recogmer Actualiser			
DK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation hous choisissons Landpark) uez sur OK Image: State of the st			
DK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation nous choisissons Landpark) uez sur OK Image: Sauvegardées Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [srv-cerus.landpark.local Builtin Computers Domain Controllers ForeignSecurityPrincipals Inventaire_Landpark Directore inventaire User NTD Requêtes tâches Nuvelle fenêtre à partir d'ici Coyper Supprimer Renogmer Actualiser			
OK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation nous choisissons Landpark) uez sur OK Image: Computers Image: Noto: Computers Image: Computers Image: Noto: Computers			
OK Annuler nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation hous choisissons Landpark) uez sur OK Image: State and Stat			
OK Annuler Intez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation Integration of the second se			
nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation hous choisissons Landpark) uez sur OK	•	OK	Annuler
nez un nom de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation hous choisissons Landpark) uez sur OK			
nous choisissons Landpark) uez sur OK	nez un nom de votr	e choix à votre nouvelle Unité	A d'organisation
nous choisissons Landpark) uez sur OK			e d organisation
uez sur OK	nous choisissons La	ndpark)	
 Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [srv-cerus.landpa Requêtes sauvegardées landpark.local Builtin Computers Domain Controllers ForeignSecurityPrincipals inventaire_Landpark Lost Délégation de contrôle Délégatorn de contrôle Délégatorn de contrôle Délégatorn de contrôle NTD: Rechercher NTD: Prog Syst Joutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ici Coyper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Ajde 	uez sur OK		
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [srv-cerus.landpa Requêtes sauvegardées Iandpark.local Iandpark.local Imade and the sauvegardées			Yes
Requêtes sauvegardées Iandpark.local Gomputers Computers ForeignSecurityPrincipals ForeignSec	🎸 Utilisateurs et	ordinateurs Active Directory [s	rv-cerus.landpa
Builtin Gomputers Computers Computers Gomputers ForeignSecurityPrincipals Gomputers Inventaire_Landpark Gomputers Délégation de contrôle Déplacer Dépla			
 Computers Domain Controllers ForeignSecurityPrincipals inventaire_Landpark inventaire_L	🗄 🛄 Requêtes	sauvegardées ocal	
 ForeignSecurityPrincipals inventaire_Landpark Lant Délégation de contrôle Déplacer Déplacer Prog Syst Mouveau Toutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ici Couper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Ajde 	i∰… 🧰 Requêtes ⊡… 🗊 landpark.l i∰… 🧰 Builtin	sauvegardées ocal	
Inventaire_Landpark Image: Control in the image: Control	E Requêtes E Indepark.I E Indepark.I E E E E E Indepart E	sauvegardées ocal uters n Controllers	
Image: Sector of the secto	Requêtes Arguna R	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals	
Image: Sector of the sector	Requêtes Requêtes Indpark.l Image:	sauvegardées ocal In Controllers InSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle	
Image: Syst image: Syst image: Toutes les tâches Image: Syst image: Toutes les tâches Image: User image: Syst image: S	Requêtes Requêtes Iandpark.I Builtin Comp Omai Foreig Invent Conce Lanc Lost	sauvegardées ocal uters n Controllers jnSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle <u>D</u> éplacer	
Nouvelle fenêtre à partir d'ici Couper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Ajde	Requêtes Requêtes Iandpark.I Builtin Gompi Gompi	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher	
Couper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Ajde	Requêtes Requêtes Solution Requêtes Solution Solution Solution Requêtes Solution Solution Solution	sauvegardées ocal uters n Controllers inSecurityPrincipals caire_Landpark Délégation de contrôle <u>D</u> éplacer Rec <u>h</u> ercher <u>N</u> ouveau Toutes les têcher	
Supprimer Supprimer Renommer Actyaliser Propriétés Ajde	Requêtes Requêtes Iandpark.I Builtin Compi G Omai Foreig Cost. Cost. Prog Syst Syst User	sauvegardées ocal uters n Controllers nSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Nouveau Toutes les tâches	
Reno <u>m</u> mer Act <u>u</u> aliser P <u>r</u> opriétés A <u>i</u> de	Requêtes Iandpark.I Iandpark.I Gompi Gompi	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals caire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rec <u>h</u> ercher <u>N</u> ouveau <u>T</u> outes les tâches Nouvelle <u>f</u> enêtre à partir d'ic	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Act <u>u</u> aliser P <u>r</u> opriétés Aįde	Requêtes Iandpark.I Iandpark.I Compi Compi Onea Foreig Lost. Prog Prog Syst User	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Nouveau Toutes les tâches Nouveale fenêtre à partir d'ic Couper Supprimer	i i
P <u>r</u> opriétés A <u>i</u> de	Requêtes Iandpark.I Builtin Compi Go Domai Foreig Jonai Lost. Prog Syst Syst User	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Rechercher Nouveau Toutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ic Coyper Supprimer Renommer	
Aįde	Requêtes Iandpark.I Iandpark.I Gompi Compi Gomi Foreig Iand Ia	sauvegardées ocal uters n Controllers nSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Nouveau Toutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ic Coyper Supprimer Renommer Actyaliser	
	Requêtes Sequêtes	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals :aire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Nouveau Toutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ic Coyper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés	
	Requêtes Iandpark.I Builtin Compi Compi Good Domai Foreig Control Domai Control Dom	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals iaire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Nouveau Toutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ic Couper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Ajde	
	Requêtes Iandpark.I Iandpark.I Gompi Compi Gomi Foreig Iand Toreig Iand Toreig Iand Toreig Iand Toreig Iand Iand	sauvegardées ocal uters in Controllers inSecurityPrincipals caire_Landpark Délégation de contrôle Déplacer Rechercher Nouveau Toutes les tâches Nouvelle fenêtre à partir d'ic Coyper Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Ajde	



Da

Faites un click droit sur votre nouvelle Unité d'organisation précédemment crée.

Dans notre exemple, il s'agit de Landpark.

Dans le menu déroulant, cliquez sur propriétés.



ur améliorer la	a gestion des strat	égies de group	e, mettez-les à	niveau vers	
console de ge - 🛆	estion des stratégi	es de groupe (l	GPMC).		
Liaisor	ns de l'objet Straté	igie de groupe	actuel pour La	ndpark	
iaisons de l'o	biet Stratégie de c	Toupe	Ne pas pa	Désac	
			and pass parts		
is un obiet GI	20 est haut dans l	la lista plus sa	priorité est élev		
is un objet Gf tte liste a été	PO est haut dans obtenue à partir d	la liste, plus sa le : srv-cerus.la	priorité est élev ndpark.local	vée.	
is un objet Gf tte liste a été <u>N</u> ouveau	PO est haut dans obtenue à partir d Ajouter	la liste, plus sa le : srv-cerus.la Modifier	priorité est élev ndpark.local	vée. Monter	
is un objet Gf tte liste a été <u>N</u> ouveau Optic	PO est haut dans obtenue à partir d Ajouter Supprimer	la liste, plus sa le : srv-cerus.la Modifier <u>P</u> ropriétés	priorité est élev ndpark.local	/ée. Monter D <u>e</u> scendre	
is un objet Gf tte liste a été <u>Nouveau</u> Opt <u>ic</u>	PO est haut dans l obtenue à partir d Ajouter Supprimer	la liste, plus sa le : srv-cerus.la Modițier Bropriétés	priorité est élev ndpark.local	/ée. Monter D <u>e</u> scendre	
is un objet GF tte liste a été <u>N</u> ouveau Optic B <u>l</u> o péi	PO est haut dans obtenue à partir d Ajouter Supprimer ritage de stratégie	la liste, plus sa le : srv-cerus.la Modifier <u>P</u> ropriétés s	priorité est élev ndpark.local	vée. Monter D <u>e</u> scendre	

Dans les propriétés de Landpark, cliquez sur l'onglet **Stratégie de groupe** Cliquez sur le bouton **Nouveau**

Liaisons de l'o	bjet Stratégie de gr	oupe	Ne pas pa	Désac
🕄 Stratégie l	andpark Générale.			
is un objet Gi	PO est haut dans la	i liste, plus sa	priorité est élev	/ée.
elle liste a ele	obtenue a parur ue) : srv-cerus.ia	парагклосал	
<u>N</u> ouveau	Ajouter	Modi <u>f</u> ier		Monter
Options	Supprimer	Propriétés) <u>e</u> scendre
Bloquer l'hé	ritage de stratégies			
onnez un nor	n de votre choix à	la nouvelle s	tratégie crée.	
ans notre exe énérale	emple nous avons	choisi comn	ne nom : Stra	tégie Lan

1 Dans la fenêtre Editeur d'objets de stratégie de groupe.



opriétés de Déma	rrage	? ×	
Scripts	rage scripts pour Stratégie Landpark gér	rérale	4 Dans la Fenêtre Propriétés de Démarrage
Nom	Paramètres	Monter	Cliquez sur Ajouter
		<u>Descendre</u>	
		Modifier	
] Pour voir les fichiers	s de scrints stockés dans cet obiet de st		5 Cliquez sur Parcour
sur le bouton ci-des Affic <u>h</u> er les fichie	sous. 1s		Ajout d'un Script Nom du script :
	OK	Annuler Appliquer	Parcourir

Attention !

Le script précédemment créé devra se trouver dans le répertoire proposé par défaut dans la fenêtre **Parcourir**, sinon il risque de ne pas fonctionner !

Donc, copiez le dans le répertoire proposé par défaut (voir le chemin de notre exemple ci-dessous)

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\Policies\{D7DBEEBB-E1C7-405B-9CA2-1205C683E4C3}\User\Scripts\Logon

Vous pouvez effectuer un 'glisser/déposer' de votre fichier dans la fenêtre parcourir pour plus de simplicité





Votre script de connexion est maintenant installé pour un groupe d'utilisateurs.

Chaque utilisateur que vous aurez placé dans la nouvelle Unité d'organisation que vous avez créé précédemment (dans notre exemple, il s'agit de Landpark), déclenchera lors d'une ouverture de session d'un utilisateur sur votre serveur l'exécution du script de démarrage.

Note : La mise en place du script de connexion sur le serveur peut parfois prendre plusieurs minutes, le temps que le serveur prenne en compte les changements des paramètres d'administration.

Mise en place du script par utilisateur

Copiez votre fichier 'demarrage.bat' crée précédemment dans le répertoire des scripts utilisateurs de votre serveur. Le chemin est variable en fonction de votre nom de domaine

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\VotreNomDeDomaine\scripts (ou Netlogon)

Ouvrez l'application 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' dans

Panneau de configuration | Outils d'administration

Dans notre exemple il s'agit du répertoire : C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\scripts





Dans les propriétés de votre utilisateur (ici Dupont Thierry)

Cliquez sur l'onglet Profil

F

Propriétés de Dupont Thier.			? ×
Membre de Appel entrant Objet Contrôle à distance Profil de se Général Adresse Compte	Sécurité Envir rvices Terminal Serve déphones Organis	onnement r ation Certific	Sessions COM+ sats publiés
Profil utilisateur Chemin du grofil : <u>S</u> cript d'ouverture de session :			
Dossier de base			
Chemin d'accès local :			
	OK A	Annuler	Appliquer
Dans le champ Script d'ouverture de session, écrivez le nom de votr fichier de script . <i>(dans notre exemple demarrage.ba</i>	e t)	ez sur App	liquer puis OK.

Dolnventory est maintenant déployé sur votre réseau.