



PRÉ-REQUIS INSTALLATION LANDPARK

Architecture d'utilisation

Landpark Network IP

Déploiement d'un Client par script,
Console d'administration graphique,
Fonctionne en mode service ou application,
Fonctionne sous Windows Seven et supérieur,
Réseau Ethernet géré sous Windows Seven et supérieur.

Landpark DoInventory

Inventaire par script sans installation de client sur le poste,
Fonctionne sous Windows 95 et supérieur,
Réseau Ethernet géré sous Windows 95 et supérieur.

Landpark Manager

Multi-Utilisateurs, interface graphique,
Fonctionne sous Windows Seven et supérieur,
Réseau Ethernet géré sous Windows Seven et supérieur,

Landpark WebManager

Interface Web,
Fonctionne en mode Intranet et Internet,
Fonctionne avec un simple navigateur,

Landpark ICS (Helpdesk)

Interface Web,
Fonctionne en mode Intranet et Internet,
Fonctionne avec un simple navigateur.

Environnement d'exploitation

Landpark Inventory

Pré-requis matériels sur serveur : Espace disque 24 Mo,
Pré-requis matériels sur poste client : Espace disque 2 Mo,
Langue du logiciel : Français, Anglais.

Landpark Manager

Pré-requis matériels sur serveur : Espace disque 87 Mo (hors base de données), 256 Mo de mémoire conseillé, 587 Mo (avec l'aide),
Base de données 32 bits : SQL Server 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server 2012, SQL Server 2012 Express,
Pré-requis matériels sur poste client : Idem Serveur,
Langue du logiciel : Français, Anglais,
Nombre Utilisateurs simultanés : Selon les licences achetées.

Landpark WebManager

Environnement Exploitation Serveur : Windows 2003 Server et serveur Web IIS 6.0 minimum, .NET Framework 3.5 SP1, PowerShell 2,
Pré-requis matériels sur serveur : espace disque 100 Mo, 1 Go de mémoire conseillé, hors base de données,
Base de données 32 bits : SQL Server 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server 2012, SQL Server 2012 Express,
Fonctionnement : mode Intranet et Internet,
Langue du logiciel : Français, Anglais,
Nombre d'utilisateurs simultanés : Selon les licences achetées.

Landpark ICS (Helpdesk)

Environnement Exploitation Serveur : Windows 2012 Server et serveur Web IIS 7.0 minimum, .NET Framework 4.5 SP1,
Pré-requis matériels sur serveur : espace disque 100 Mo, 1 Go de mémoire conseillé, hors base de données,
Base de données 64 bits : SQL Server 2012, SQL Server 2012 Express,
Messagerie : serveur SMTP relais,
Fonctionnement : mode Intranet et Internet,
Langue du logiciel : Français,
Nombre d'utilisateurs simultanés : selon les licences achetées.

Landpark Inventory

Landpark Inventory permet d'effectuer les inventaires automatiques des postes sur un réseau informatique. Les deux outils permettant d'exécuter l'inventaire sont : **Network IP** (architecture Client-serveur/installation d'un agent sur le poste client) et **DolInventory** (par un script de connexion sans installation d'agent sur le poste client).

Procédure d'installation :

Serveur : installation du Module Serveur du logiciel à partir d'un CD-Rom, Paramétrage du logiciel.

Poste de travail : installation du Module Client du logiciel à partir d'un CD-Rom ou par script de connexion si le déploiement s'exécute par le réseau.

Les pré-requis : aucun.

Les compétences requises pour l'installation : administration de Windows.

Landpark Manager

Serveur : installation du logiciel à partir d'un CD-Rom.
installation de SQL Server, SQL Serveur Express ou Oracle (pour Windows).
exécution du script de base de données du type Oracle ou SQL Server.
paramétrage du logiciel.

Poste de travail : installation du logiciel à partir d'un CD-Rom. Installation du Module Oracle client (spécifique à Oracle).

Les pré-requis : base de données 32 bits au format SQL Server 2008, 2012 ou Oracle 11g (pour Windows).

Les compétences requises pour l'installation :

Administration de serveur de base de données selon la base choisie.

Administration de Windows.

Landpark WebManager

Serveur : installation de SQL Server ou SQL Server Express
installation du serveur Web.
paramétrage du serveur Web.
paramétrage du logiciel.

Poste de travail : Installation du navigateur

Les pré-requis :

Serveur : peut fonctionner sur un Intranet comme sur Internet. Le serveur Web doit être équipé de Windows 2003, 2008 Server et de Microsoft IIS 6.0 minimum, Framework.net (3.5 SP1), Power Shell 2. Base de données 32 bits au format SQL Server et SQL Serveur Express.

Poste de travail : doit être équipé d'un navigateur.

Les compétences requises pour l'installation :

Administration de serveur de base de données selon la base choisie.

Administration Windows Server. Administration de serveur web IIS 6.0 ou 7.0.

Landpark ICS (Helpdesk)

Serveur : installation de SQL Server ou SQL Server Express.
installation du serveur Web.
paramétrage du serveur Web.
paramétrage du logiciel.

Poste de travail : Installation du navigateur

Les pré-requis :

Serveur : peut fonctionner sur un Intranet comme sur Internet. Le serveur Web doit être équipé de Windows 2012 Server et de Microsoft IIS 7.0 minimum, Framework.net (4.5 SP1). Base de données 64 bits au format SQL Server 2012.

Poste de travail : doit être équipé d'un navigateur version 2015 +

Les compétences requises pour l'installation :

Administration de serveur de base de données selon la base choisie.

Administration Windows 2012 Server. Administration de serveur web IIS 7.0.

Landpark HelpMail

Landpark HelpMail nécessite **Windows Server 2003 maximum** et le **Framework 2.0 maximum**.